

ALDFAER



Handleiding Aldfaer voor beginners

Probleemloos beginnen met Aldfaer 4.2 onder Windows Vista, 7 en 8.

Samengesteld door: Carel Plantagie

Verantwoording:

Dit document is in de eerste maanden van 2011 samengesteld door Carel Plantagie, een enthousiaste gebruiker (sinds 2002) en lid van het bètatestteam (sinds 2007). Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail cplantagie@yahoo.com

Copyright:

Zonder toestemming van de auteur mag niets uit dit document gebruikt worden voor niet-gratis uitgaven.

Supplement (2014)

Windows 8

Inmiddels is vastgesteld dat Aldfaer 4.2 ook prima onder Windows 8 kan draaien. Omdat de installatie onder Windows 8 sterk lijkt op hetgeen in de handleiding uit 2011 aangegeven is, werd besloten om hiervan geen nieuwe/aangepaste versie uit te brengen.

Lettergrootte/resolutie

Aanleiding: Bij overgang van Windows-XP naar een recentere versie wordt meteen een nieuw beeldscherm (monitor) aangeschaft dat een hogere resolutie aankan waardoor er meer op een scherm past. Doordat de ogen bij het ouder worden slechter worden, wordt dan gekozen om de tekens te vergroten. Dit heeft als resultaat dat Aldfaer versie 4.2 'vreemd' gaat reageren: De knoppen [OK] en [Annuleren] worden niet meer getoond in dialoogvensters, selecties met de muisaanwijzer (cursor) lukken niet meer en de cursor 'verspringt' ongewenst. Dit probleem zal in Aldfaer versie 4.3 opgelost zijn.

Tekengrootte: Aldfaer 4.2 is gebouwd voor Windows-XP en verwacht een 'Standaard' tekengrootte van 96 dpi (dots per inch). De tekengrootte is aan te passen via Start > Configuratiescherm > Persoonlijke instellingen. Zoek nu naar de optie voor het aanpassen van Lettertype/lettergrootte.

- Bij Vista: In het menu (links) kan nu gekozen worden voor: lettertype groter of kleiner (dpi).
- Bij Win7: Via Lettertypen > Tekengrootte wijzigen.

Kies voor de optie: Laag 100% standaard (96 dpi). Aldfaer zal nu weer normaal werken.

Resolutie: Wanneer nu de teksten te klein zijn, kun men kiezen om de resolutie te verkleinen. Er past dan minder op het scherm, maar alles is groter (en dus ook de letters).

De resolutie is aan te passen via Start > Configuratiescherm > Persoonlijke instellingen. Zoek nu naar de optie voor het aanpassen van de Resolutie van het Beeldscherm.

- Bij Win7: Via Beeldscherm > Resolutie aanpassen.

Kies voor een lagere resolutie, waarbij de lettergrootte in Aldfaer voor u weer acceptabel is.

Alternatief voor de Resolutie-aanpassing: Een alternatief om (tijdelijk) grotere letters te verkrijgen op een Windows-scherm is het gebruik van de "geprogrammeerde" loep (vergrootglas). Start > Programma's > Bureau-accessoires > Toegankelijkheid > Vergrootglas. Hiermee wordt de bovenste strook van het scherm vergroot getoond. U kunt zelf de zone vergroten en de vergrotingsfactor aanpassen (Ctrl+ en Ctrl-). Het verkleint wel de resterende venstergrootte.

- Bij Win7: Eenvoudig te starten met Windowstoets+Plus en inzoomen/uitzoomen dus met Windowstoets+Plus/Min. Het uitschakelen kan dan met Windowstoets+Esc.

Aldfaer 4.3

Er wordt nu gebouwd/getest aan Aldfaer43; de verwachting is dat deze nog voor de jaarwisseling beschikbaar komt; in deze versie zullen enkele zaken verbeterd zijn (zoals het kunnen aanpassen van de lettergrootte en het voorkomen van beginnersfouten). Hierna zal ook een nieuwe/aangepaste **handleiding voor beginners** verschijnen.

